

# Schreibschutz UWF

Der **Schreibschutz** bietet Ihnen die Möglichkeit, das System abzuschließen und gegen Veränderungen abzusichern. Mit eingerichtetem Schreibschutz setzt sich das System bei jedem Neustart wieder auf den gesicherten Zustand zurück.

Das schützt gegen unbeabsichtigte Änderungen, Manipulationsversuche und Probleme mit Updates und ist optimal in Kombination mit einem automatischen Neustart.


Diese Funktion ist nur bei Windows 10/11 Enterprise-Versionen verfügbar.

**Die nachfolgenden Einstellungen werden nur erfahrenen Personen empfohlen. Die hier beschriebene Anleitung ist nicht vollumfänglich und erfordert ggf. weitere Recherchen.**

**Für Datenverlust wird keine Haftung übernommen!**

Nachfolgend ein exemplarischer Einrichtungsvorgang:

1. „Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“ starten. Suche benutzen.
2. Unter „Sperrmodus für Geräte“ „Einheitlicher Schreibfilter“ aktivieren und installieren.
3. Eingabeaufforderung als Admin starten und folgende Zeilen nacheinander ausführen:
  1. „uwfmgr volume protect c:“
  2. „uwfmgr.exe file add-exclusion C:\Program Files\SmartHomeTools\TecTool Professional“
  3. „uwfmgr.exe file add-exclusion C:\Users\<BENUTZER>\Dokumente\TecTool Professional“
  4. "uwfmgr.exe file add-exclusion C:\Users\<BENUTZER>\AppData\Local\SmartHomeTools\TecTool"
  5. „uwfmgr.exe registry add-exclusion HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout“
  6. „uwfmgr.exe registry add-exclusion HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI“
4. System neu starten und Funktionen testen.



Nach erfolgreicher Einrichtung kann der Schreibschutz auch per IP-Telegramm gesteuert werden:

„TecControl;SchreibschutzEin“	Aktiviert den Schreibschutz.
„TecControl;SchreibschutzAus“	Deaktiviert den Schreibschutz.

Revision #13

Created 2025-01-15 11:23:30 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-29 10:54:15 UTC by Benjamin Schneider