

# Einstellungen

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the following configuration details:

Speicherort	Versionen	Name
<input checked="" type="checkbox"/> \\TECS-HPE\PM-Speicher\Kunden	10	Kunden
<input checked="" type="checkbox"/> \\TECS-HPE\PM-Speicher\Übergeben	5	Übergeben
<input checked="" type="checkbox"/> E:\PM-Speicher\OneDrive	10	OneDrive
<input checked="" type="checkbox"/> \\TECS-HPE\PM-Speicher\Partner A	15	Partner A
<input checked="" type="checkbox"/> E:\PM-Speicher\Partner B	10	Partner B
<input checked="" type="checkbox"/> E:\PM-Speicher\Abt Sicherheit	20	Abt. Sicherheit
<input checked="" type="checkbox"/> E:\PM-Speicher\Training	15	Training
<input type="checkbox"/>		Speicher 08
<input type="checkbox"/>		Speicher 09
<input type="checkbox"/>		Speicher 10

**Lizenz:** Projekte in Benutzung: 193  
Erweiterte Projekttypen, Unbegrenzt Projekte

Speichern

„**Zentralspeicher (#1)**“ In diesen Ordnern werden die Projekte nach dem Einchecken in den jeweiligen Speicher verschoben. Mehr dazu unter „Projekt Sharing“.

Der Zentralspeicher-Ordner sollte ein Netzwerkpfad oder ein Cloudordner sein, der auf allen Rechnern eingerichtet ist.

„**Versionsstände Zentralspeicher-Ablage (#2)**“ Bestimmt die Anzahl der Projektstände in der Ablage des Zentralspeichers. Diese Einstellung wird in der Speicherablage gespeichert und gilt somit global.

„**Speicher-Namen (#3)**“ Definiert den Namen des Zentralspeichers. Dieser wird auf die Hauptansicht sowie in die Logs übernommen.

„**Lizenzierung (#4)**“ Zeigt an, ob für den Projektverwalter eine Lizenz erworben/importiert wurde und wieviel Projekte freigeschaltet sind.

Revision #2

Created 2025-01-17 10:30:44 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-01-20 09:49:49 UTC by Unhye Lee