Projekt Sharing/Strukturierung

Mit mehreren Zentralspeichern können Sie Kundenanlagen nach Standort oder Team ordnen. Für die Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen können Sie einen eigenen Speicher einrichten und dort die gemeinsam betreuten Container ablegen. Ab v4 lassen sich bis zu **99 Zentralspeicher** einrichten.

Einen gemeinsamen Speicher einrichten

1. Wählen Sie einen Ordner, auf den die beteiligten Personen mit ihren Arbeitsrechnern zugreifen können. Das kann eine Freigabe auf einem Server oder NAS sein oder ein gemeinsam synchronisierter Cloud-Ordner, beispielsweise in OneDrive, SharePoint, Nextcloud oder Dropbox.
2. Öffnen Sie auf jedem beteiligten Rechner die Einstellungen des Projektmanagers. Wählen Sie „Speicher hinzufügen“, vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen und wählen Sie den gemeinsamen Ordner als Speicherpfad.
3. Wechseln Sie im Hauptfenster über die Speicherauswahl zum gewünschten Speicher. Die Liste „Container Speicher“ zeigt die dort verwalteten Container.



Für die gemeinsame Bearbeitung checkt eine Person den Container aus und nach Abschluss ihrer Arbeit wieder ein. Sollen zwei Personen unabhängig an verschiedenen Teilen derselben Anlage arbeiten, etwa an ETS und Visualisierung, können Sie dafür getrennte Container anlegen.

Container in einen anderen Speicher verschieben

Checken Sie den Container ein, falls er noch lokal bearbeitet wird. Öffnen Sie im bisherigen Zentralspeicher per Rechtsklick auf den Container das Kontextmenü und wählen Sie **„Container verschieben“**. Wählen Sie dann, was mit den bisherigen Sicherungen geschehen soll:

- **Mit Backups – Empfohlen.** Wählen Sie diese Option für einen dauerhaften Umzug. Der Container und seine bisherigen Sicherungen stehen anschließend im Zielspeicher zur Verfügung.
- **Ohne Backups.** Nur der Container zieht um. Frühere Sicherungen bleiben in der Ablage des bisherigen Speichers. Wenn Sie sie später ebenfalls übertragen möchten, öffnen Sie „Speicher aufräumen“ und wählen Sie „Verschobene Container“.

Wählen Sie anschließend den Zielspeicher. Nach dem Verschieben können Sie in der Speicherauswahl dorthin wechseln und den Container aufrufen. Der Projektmanager protokolliert den Umzug. Wie Sie einen früheren Stand auswählen, erfahren Sie unter Projekte Zentralspeicher.



Revision #4
Created 2025-01-17 10:24:36 UTC by Unhye Lee
Updated 2026-11-24 19:39:48 UTC by Benjamin Schneider